

WILCOMM

PC Server 障害対策

OTH002 (Last Update : 2002/5/7)

WilComm AS400 V7.15

© Copyright 2000

K.I.S.S. Inc.



1. バックアップの必要なファイル (Wilcomm が C ドライブにインストールされている場合)

システム設定ファイル(ピックアップグループ、メールユーザー等) Wilcomm Config 設定追加・変更時

C:\Program Files\Wilkinson\WilComm Universal\CentralDB\WilcSys.mdb

フィールドマップ情報(フォルダ内全て) Field Mapper にて変更保存時

C:\Program Files\Wilkinson\WilComm Universal\F3Forms\FieldMap Files

フォーム(フォルダ内全て) Forms Designer にて変更保存時

C:\Program Files\Wilkinson\WilComm Universal\F3Forms\Forms

サンプルスプールファイル(フォルダ内全て) AS/400 コマンド WILSPOOL にてサンプル追加の場合

C:\Program Files\Wilkinson\WilComm Universal\F3Forms\Sample Spool Files

WilFaxMM 設定ファイル(WIIFAX を御導入の場合)

C:\Program Files\Wilkinson\WilComm Universal\FaxMM\WilFaxMM.ini

WilMail 設定ファイル(WIIMAIL を御導入の場合)

C:\Program Files\Wilkinson\WilComm Universal\Mail\WilMail.ini

WilPrint 設定ファイル

C:\Program Files\Wilkinson\WilComm Universal\Print\WilPrint.ini

WilComm Server 設定ファイル

C:\Program Files\Wilkinson\WilComm Universal\Server\WilComm.ini

Distribution Wizard ファイル Distribution Wizard の設定追加・変更時

C:\Program Files\Wilkinson\WilComm Universal\Server\DistributionWizard.txt

PC シリアルコード・ライセンスキーを書き控えておいてください。

Wilcomm Config の Authorization Code 表示で「PC シリアルコード」「権限コード」を控えてください。

WilFax をご導入頂いている場合は、MessageMANAGER のライセンスキーを控えてください。

2. PC Server 障害発生時の回復手順

(注意：Wilcomm を再セットアップするサーバーのネットワークカードが従来のものと異なる場合は、ライセンスキーの再取得が必要となります。)

PC Server 復旧 (Windows のドライブ環境を従来と同様にしてください。)

↓

従来のサーバーと同一ネットワークカードですか？ → (No) →

ライセンス (権限コード)
再取得 (補足 1)

↓

(Yes)

↓

ネットワーク・ドライブ (AS/400 共用フォルダの割り当て) 従来と同じドライブ名で設定
(クライアントアクセスを使用の場合は、クライアントアクセスのインストール及び AS/400
接続設定を行ないます。)

↓

Wilcomm 再インストール (全てのモジュールを従来と同様のドライブ・フォルダでインス
トール)

↓

バックアップしたファイルを所定のフォルダに上書きします。

↓

ライセンスキー (権限コード) を再取得しましたか？ → (Yes) →

Wilcomm Config を起動して再取得し
たライセンスキー (権限コード) を入
力 (補足 2)

↓

(No)

↓

Wilcomm Config を起動して控えてお
いたライセンスキー (権限コード) を
入力 (補足 2)

↓

通常どおりに、Wilcomm モジュールを起動 ←

↓

復元完了

(補足 1)

「PC シリアルコード」を調べるために、「WilCommSerialCodeExtractor」を適当なフォルダにインストールしてください。

インストール後、「スタート」→「プログラム」→「Wilcomm Universal」→「WilComm Serial Code Extractor」を起動して表示されるコードを弊社宛にご連絡ください。



（補足2）

「スタート」→「プログラム」→「Wilcomm Universal」→「Wilcomm Config」を起動します。

ツールバーの「表示」→「Authorization Code」を選択しますと、以下の画面が表示されますので、再取得されたライセンスキー（権限コード）を入力してください。

